

# MIT SKYPE FOR BUSINESS AN ZOOM-MEETINGS TEILNEHMEN

Erforderliche Einstellung in Zoom konfigurieren

ZOOM: MEIN KONTO-> ADMIN -> KONTOVERWALTUNG -> KONTOEINSTELLUNGEN -> SICHERHEIT -> SKYPE FOR BUSINESS (RUNTER SCROLLEN, UM ZUM EINTRAG ZU GELANGEN)

NUN KÖNNEN ANDERE MIT SKYPE FOR BUSINESS EINEM ZOOM-MEETING BEITRETEN

zoom

LÖSUNGEN ▾

PLÄNE UND PREISE

AN VERTRIEB WENDEN

PERSÖNLICH

Profil

Meetings

Webinare

Aufzeichnungen

Einstellungen

ADMIN

1.

> Benutzerverwaltung

> Raumverwaltung

▼ Kontoverwaltung

Kontoprofil

Kontoeinstellungen

Abrechnung

Meeting

Aufzeichnung

Gruppen und Mitglieder verwenden  
Einstellungen nicht geändert haben

Sicherheit

Besprechung planen

In Meeting (Grundlagen)

In Meeting (Erweitert)

Kalender und Kontakte

E-Mail-Benachrichtigung

Zoom Rooms

Administratoroptionen

2.

Skype for Business (Lync)-Client Beitritt zu einem Zoom-Meeting gewähren



Internem oder externem Skype for Business (Lync)-Client Verbindung mit einem Zoom-Meeting gewähren. [Mehr erfahren](#)

3.

In der Einladung für ein Zoom-Meeting sehen sie unten dann automatisch einen Link angezeigt, über den Personen mit Skype for Business dem Zoom-Meeting beitreten können.

Hier ein Ausschnitt aus einer Zoom-Meeting-Einladung

Zoom-Meeting beitreten

<https://zoom.us/...>

Meeting-ID: [REDACTED]

Kenncode: tr [REDACTED]

Schnelleinwahl mobil

+49 [REDACTED]

+496950502596,,97866790587#,,,,, 270057# Deutschland

Einwahl nach aktuellem Standort

+49 69 3807 9883 Deutschland

+49 695 050 2596 Deutschland

+49 69 7104 9922 Deutschland

+49 30 5679 5800 Deutschland


Meeting-ID: [REDACTED]

Kenncode: [REDACTED]

Ortseinwahl suchen: <https://zoom.us/j/ab6jKXzrKP>

Über Skype for Business beitreten

<https://zoom.us/skype/s...>



# ZOOM: MEIN KONTO-> ADMIN -> ERWEITERT -> SKYPE FOR BUSINESS ANSCHLUSS -> HIER IST SOWOHL EIN CLOUD ALS AUCH EIN VIRTUELLER ANSCHLUSS AUSFÜHRLICH BESCHRIEBEN.

PERSÖNLICH

Profil

Meetings

Webinare

Aufzeichnungen

Einstellungen

ADMIN

> Benutzerverwaltung

> Raumverwaltung

> Kontoverwaltung

✓ Erweitert

App-Markt

H.323/SIP Room Connector

Meeting Connector


Skype for Business (Lync)  
Anschluss

Cloud Anschluss    Virtuellen Anschluss    Konfiguration

### Skype for Business (Lync) Anschluss

Skype for Business Connector wird in der Cloud ausgeführt, und der interne und externe Skype for Business (Lync) Kunde kann sich an eine Zoom Besprechung anschließen.

#### An einer Zoom Besprechung von Skype for Business (Lync) teilnehmen

1. Auswählen "Kontakte".  

2. Typ "MeetingID@lync.zoom.us".  
Die MeetingID kann von einem Link für die Teilnahme an einer Einladung zur Besprechung abstrahiert werden. In diesem Fall ist sie 967514938, wenn der Einladungslink <https://zoom.us/j/967514938> ist.  
